



## CONFIGURAR OUTLOOK


### 1. ABRIR OUTLOOK




### 2. BIENVENIDO A OUTLOOK (en caso no visualice esta pantalla saltar al paso 6)




### 3. CONFIGURAR CUENTA DE CORREO




### 4. CONFIGURACION MANUAL




## 5. ELEGIR SERVICIO




## 6. INGRESAR A ARCHIVO – INFORMACION – CONFIGURACION DE LA CUENTA




## 7. INGRESAR EN PESTAÑA CORREO ELECTRONICO – NUEVO



## 8. SELECCIONAR CONFIGURACION MANUAL



## 9. SELECCIONAR POP O IMAP




Agregar cuenta

Elegir servicio

- Microsoft Exchange Server o servicio compatible  
Conectarse a una cuenta de Exchange para tener acceso al correo electrónico, calendario, contactos, tareas y mensajes de correo de voz
- Servicio compatible con Outlook.com o Exchange ActiveSync  
Conectarse a servicios como Outlook.com para obtener acceso al correo electrónico, el calendario, los contactos y las tareas
- POP o IMAP  
Conectarse a una cuenta de correo electrónico de POP o IMAP

< Atrás Siguiete > Cancelar

## 10. Ingresar los datos correspondientes a tu dominio.



Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP  
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Correo para mantener sin conexión:

Información del servidor

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Más configuraciones ...

< Atrás Siguiete > Cancelar

## 11. INGRESAR A MÁS CONFIGURACIONES

**Configuración de cuenta IMAP y POP**  
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

**Información sobre el usuario**  
Su nombre: jime Steven Huaman Roman  
Dirección de correo electrónico: tucorreo@tudominio.com

**Información del servidor**  
Tipo de cuenta: IMAP  
Servidor de correo entrante: success.herosite.pro  
Servidor de correo saliente (SMTP): success.herosite.pro

**Información de inicio de sesión**  
Nombre de usuario: tucorreo@tudominio.com  
Contraseña: \*\*\*\*\*  
 Recordar contraseña  
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Correo para mantener sin conexión: Todo

Más configuraciones ...

< Atrás Siguiete > Cancelar

## 12. INGRESAR A LA PESTAÑA SERVIDOR DE SALIDA – SELECCIONAR (MI SERVIDOR DE SALIDA (SMTP) REQUIERE AUTENTICACIÓN)

**Configuración de correo electrónico de Internet**

General **Servidor de salida** Avanzadas

**Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**  
 Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada  
 Iniciar sesión utilizando  
Nombre de usuario:   
Contraseña:   
 Recordar contraseña  
 Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Aceptar Cancelar

### 13. INGRESAR A LA PESTAÑA AVANZADAS

- SERVIDOR DE ENTRADA = 993
- SERVIDOR DE SALIDA = 465
- USAR EL SIGUIENTE TIPO DE CONEXIÓN CIFRADA = SSL

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Avanzadas

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (IMAP): 993 Usar predeterminados

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL

Servidor de salida (SMTP): 465

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Carpetas

Ruta de acceso de la carpeta raíz:

Elementos enviados

No guardar copia de los elementos enviados

Elementos eliminados

Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticamente  
Los elementos marcados para eliminación se eliminarán permanentemente al depurar los elementos del buzón de correo.

Depurar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en línea

Aceptar Cancelar

### 14. CONSULTAS: soporte@soltecjs.com